

阴,较耐寒,萌芽性好,易繁殖

5. 茶条槭 (*Acer ginnala*): 茶条槭分布于黑龙江省小兴安岭以南各山区,小乔木或灌木,树皮灰褐色,枝细、单叶对生,通常三裂,秋叶红色,经久不落,是很好的观叶盆景材料。

(二) 落叶灌木

1. 毛樱桃 (*prunus tomentosa*): 毛樱桃主产华北,在黑龙江城乡普遍栽培,长势良好。枝条开展,树冠广卵形,树皮灰褐色,叶片密集,叶背密被柔毛,秋叶变黄或红、花白或淡粉,先叶或同叶开放。毛樱桃耐干旱,适应性强,易于养护。与毛樱桃同属的还有桃叶梅 (*prunus triloba*),在黑龙江省也被普遍栽培,其形态特征与毛樱桃相似,也是一种花叶兼赏的盆景材料。

2. 柳叶绣线菊 (*spiraea salicifolia*): 柳叶绣线菊广泛分布于北起大兴安岭南至老爷岭山区。小枝有棱角,叶披针形,花粉红色,圆锥花序,夏季开放。可弥补夏季木本花量的不足。

3. 树锦鸡儿 (*Caragana arborescens*): 树锦鸡儿原产俄罗斯及蒙古,为黑龙江普遍栽培的观赏树种。树皮灰绿色,小枝暗绿色,有棱,偶数羽状复叶,小叶细小。花冠蝶形,黄色,花1~4簇生短枝上,具长梗,酷似南方之“金雀”。

4. 兴安杜鹃 (*Rhododendron dauricum*): 兴安岭杜鹃亦称达子香,广布黑龙江各山区,多分枝,小枝细而弯曲有至,节间短,叶互生、草质、长圆形居多,花红紫色。

总之,黑龙江省优秀的树木盆景资源十分丰富,许多树种尚待我们盆景工作者开发利用,只要充分发掘当地资源,龙江盆景副业就一定能够有较大发展。

宜,气温过高时,可向盆面或盆周喷洒清水降温。夜间花盆要远离窗子。

仙客来喜湿但又不耐涝,在花期更要维持盆土润湿,切忌盆土过于潮湿,引起肉质块茎腐烂。更要防止盆土表面湿内部干的情况,植株一旦萎蔫,再浇水也无法挽回,因此要小水勤浇,一般每1~2天浇一次水,水温应与室温相似。仙客来生长期每隔十天左右施腐熟稀释的液肥一次,不要施用尿素等氮素肥料,否则会引起枝叶徒长,缩短花朵寿命。开花前停止施肥,把花盆放在阳光充足,通风良好的地方。同时要去掉过密的叶和不对称的叶片,增加其美观程度。

三、休眠期管理:随着气温的升高,仙客来开花越来越少,叶子开始逐渐发黄,块茎进入休眠期。此时可将球茎取出砂藏,不能用过湿的砂,应置冷凉干燥条件下,至8月下旬温度降低后重新栽植;也可在盆内保留,停止浇水,移至凉爽通风处,盆土宜偏干,休眠期切忌淋雨。待地上部始发新叶时,可恢复正常的肥水管理。

四、病虫害防治:仙客来常见的病虫害有:叶斑病,受害叶片出现黑色斑点并扩大,后变淡褐色并枯干。发现后应及早摘除叶片,加强通风或喷1:200波尔多液;软腐病,多在高温季节发生。受害叶片或叶柄出现水渍状软化病斑,严重者可导致球茎变软腐烂。可控制浇水,加强通风,并将叶片摘除烧毁,同时喷1:200波尔多液;灰霉病,此病在叶片、叶柄、花上均可发生。叶部受害,往往从边缘发生暗绿色水波状斑纹,表面有轮纹折皱,最后全叶腐烂变成灰褐色,干枯。发现后要注意通风,透光,降低温度,及时清除病叶及花,集中销毁,以减少侵染源。发病初期可喷1:200波尔多液,50%多菌灵500~800倍液,65%代森锌可湿性粉剂500~800倍液。每隔10~15天喷一次。在喷药时,宜多种药剂交替使用,防止抗药性。仙客来易受蚜虫、红蜘蛛侵害,可用敌敌畏防治。除此之外,也可用大蒜浸出液防治仙客来病虫害。首先将大蒜去皮拍碎,一头蒜放一碗水,浸泡十分钟,然后过滤,直接向受病虫害的植株喷施,两天后可取得明显效果。(内蒙古赤峰农牧学校 邮编:240001)

仙客来栽培管理技术

王素珍

仙客来为报春花科多年生草本植物,具有褐色扁圆形多肉花球茎。枝叶挺秀丛生球茎顶端,叶表面绿色,有银白色斑纹。花色奇特美丽,似张开的兔耳,花色有红、白、紫等多种颜色,有浓郁的花香。仙客来花期较长,从11月开至来年5月,且盛期正值春节期间,因此深受人们的喜爱。

一、繁殖方法:仙客来多用播种繁殖,春秋均可,但以9月为好。播种土要求肥沃,疏松和排水良好;播后置于18~20℃温度条件下,保持黑暗,约4~5周可发芽。如播前用30℃温水浸泡2~3小时,可提早半月左右出土。发芽后应将盆移至光照充足处,并充分浇水,保持湿润而不干燥。幼苗生出3片真叶时,应及时移苗分栽,栽时小球茎要露出2/3,可用木炭屑或苔藓放球茎周围,能促进球茎迅速生长。幼苗生长7~8叶时,即可定植花盆中。定植时,应将球茎2/3埋入土内,盆土宜选用中性偏碱的肥沃沙壤土。定植后植株生长较快,应特别注意通风,盆土不可过湿,但要求空气温度高。

二、生长期管理:从秋季到第二年春季为仙客来的生长期,此期必须保证适宜的温度,充足的光照和适量的肥水条件。性喜凉爽,但又不耐寒,室温应保持在20℃左右,过高会使植株徒长,花茎柔软细长,开花后花朵下垂,并且早谢。过低会影响植株生长,推迟或不能开花,花期室温必须保持在12℃以上。因此仙客来花盆不能离热源(暖气或火炉)太远或太近,半米左右为